



COMET GUIDE

Les informations contenues dans le présent manuel de documentation ne sont pas contractuelles et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La fourniture du logiciel décrit dans ce manuel est régie par une licence d'utilisation. Le logiciel ne peut être utilisé, copié ou reproduit sur quelque support que ce soit, que conformément aux termes de cette licence.

Aucune partie du manuel ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans d'autres buts que l'usage personnel de l'acheteur, sans la permission écrite de TEKLYNX Corporation SAS.

© 2024 TEKLYNX Corporation SAS.
Tous droits réservés.

Table des matières

1	A propos de ce manuel	Page 1 - 7
	La documentation fournie	Page 1 - 7
	Conventions typographiques	Page 1 - 7
2	Prise en main rapide	Page 2 - 1
	Introduction	Page 2 - 1
	Présentation de la société ZOO Shipping	Page 2 - 2
	Mise en place de l'environnement	Page 2 - 3
	Collecte des données	Page 2 - 7
	Création d'un nouveau protocole	Page 2 - 9
	Réglage du lecteur de codes-à-barres	Page 2 - 10

A propos de ce manuel



La documentation fournie Pour vous aider à exploiter toutes les ressources de COMet, une documentation complète est à votre disposition.

La *Prise en main rapide* permet, à travers un exemple, de vous familiariser rapidement avec le logiciel en vous donnant les premières clés d'utilisation. Cette documentation a été conçue pour être utilisée conjointement avec l'aide en ligne.

L' *Aide en ligne*, accessible depuis l'application, vous donne toutes les procédures d'utilisation.

Conventions typographiques

Ce manuel permet de distinguer diverses catégories d'informations par l'emploi des conventions suivantes :

- les termes repris de l'interface (commandes, etc.) paraissent en **gras** ;
- les touches paraissent en petites majuscules comme dans cet exemple : "Appuyez sur la touche **SHIFT**" ;
- les listes numérotées signifient qu'il s'agit d'une procédure pour la réalisation d'une tâche ;
- la conjonction -ou-, lorsqu'elle paraît à côté d'un paragraphe, fait ressortir le choix d'une autre procédure dans l'exécution d'une action ;
- Lorsqu'une commande de menu comprend des sous-menus, le nom du menu suivi de la commande à sélectionner apparaît en gras. Ainsi, "Choisissez **Fichier Ouvrir**" signifie qu'il faut choisir dans le menu **Fichier** la commande **Ouvrir**.



Près de ce symbole, vous trouverez des conseils pour optimiser certaines actions, accélérer l'exécution de commandes, etc.

Prise en main rapide



Introduction

Cette prise en main a pour objectif de vous familiariser rapidement avec les fonctions usuelles de **COMet**. Vous apprendrez, au travers d'un exemple pratique, a constituer un nouvel environnement materiel et a configurer des peripheriques sources utilisant des protocoles de communication differents.

Cet exemple met en ceuvre une balance, un lecteur de codes-a-barres et la saisie clavier servant a recoller les informations utiles a l'envoi de colis.

Les informations recueillies seront inserees dans l'etiquette ci-dessous :

	ZOO SHIPPING COMPANY	
	kg	5.750
Destination:	X	2
	Total	11 50

Figure 1 Presentation de l'etiquette exemple

Presentation de la societe zOO Shipping

Le service d'expédition de la société ZOO Shipping a mis au point un système d'envoi de colis qui utilise **COMet**. Chaque colis doit être accompagné d'un bon de livraison.

Ainsi, les colis en partance sont systématiquement pesés tandis qu'un faisceau effectue la lecture du code-à-barres figurant sur chaque paquet. Un opérateur, chargé de superviser le processus, doit saisir le prix au kilo.

La pesée permet de calculer le prix d'envoi et la lecture du code-à-barres indique la destination du paquet.

Les informations recueillies sont insérées dans l'étiquette shipping (voir Page 2 - 1). Ceci permet de référencer précisément chaque colis en partance.




Figure 2 Présentation de l'étiquette exemple

Remarque

Il s'agit bien entendu d'un exemple. En situation réelle, le prix d'envoi, qui est en fonction de la destination, serait calculé par une base de données plutôt que par un opérateur.

Mise en place de l'environnement

Cette sequence decrit d'une part, la configuration materielle du service d'expedition et d'autre part, donne la procedure a executer pour creer l'environnement de travail.

► Elements materiels

- 1 PC,
- 1 imprimante connectee sur le port COM 1 du PC,
- 1 lecteur de codes-a-barres connecte sur le port COM 2 du PC,
- 1 balance connectee sur le port COM 3 du PC.

Remarque

Le PC, qui ne dispose a l'origine que de deux ports series, a ete muni d'une carte multi-voies. Quatre ports series ont donc ete ajoutes aux deux premiers, soit un total de 6 ports series. Vous devrez desactiver dans la boite de dialogue **Options** les ports 7 a 10 qui ne seront pas utilises dans cet exemple.

► Creation de l'environnement de travail

A partir de l'interface de **COMet**, vous allez creer le groupe de peripheriques en ajoutant sur les ports cites ci-dessus le lecteur de codes-a-barres et la balance.

- 1 Cliquez sur  ou appuyez sur la touche F2.
- 2 Selectionnez **Default** comme environnement materiel.

L'interface apparait comme ci-dessous :





Figure 3 La fenetre principale de COMet

- 3 Positionnez-vous sur le port 2, puis cliquez sur  ou appuyez sur la touche F8.

La boite de dialogue **Selection** apparait.

- 4 Sélectionnez le protocole HBCR8000 utilise par le lecteur de codes-a-barres, puis validez.
- 5 Repetez la procedure precedente a partir du port 3 et selectionnez le protocole TEC-SL47 utilise par la balance.

Le tableau apparait maintenant comme ci-dessous :



Port	Périphérique source	Protocole d'échange	Valeur	Variable cible
1				
2	#2	Hewlett Packard HBCR 8000		Import1
3	#3	TEC SL47-N-1-RP/QP		Import1
4				
5				
6				
-	Clavier			Import0

Figure 4 Selection des protocoles

► Selection du document cible

- 1 Cliquez sur  ou appuyez sur la touche F4.
- 2 Sélectionnez le document **Shipping** a partir du dossier **Sample** de **COMet**.

Ce document comporte plusieurs champs **Var**:

- **Destination** : la donnée sera recueillie lors de la lecture du code-a-barres figurant sur le colis ;
- **Kg** : la valeur sera recueillie a la pesée du colis ;
- **CodeOp** : la valeur sera le prix au kilo, saisie par l'opérateur ;
- **Total** : formule (KG x CodeOp) dont le resultat sera le prix de l'envoi d'un colis.


► Reglage des peripheriques

Au moment du reglage des peripheriques, vous devrez attribuer un nom « en clair » (le nombre de caracteres n'est pas limite) au peripherique, designer le peripherique **maitre** et selectionner le champ cible dans lequel les donnees recueillies devront etre inserees.

Reglage du lecteur de codes-a-barres :

- 1 Positionnez-vous sur le port 2.
- 2 Cliquez sur  ou appuyez sur la touche F9.

La boîte de dialogue **Configuration d'un périphérique source** apparaît :




Renseignez les différents champs comme indiqué ci-contre, puis validez la boîte.

Figure 5 Configuration du lecteur de codes-a-barres

Reglage de la balance :

- 1 Positionnez-vous sur le port 3.
- 2 Cliquez sur  ou appuyez sur la touche F9.

La boîte de dialogue **Configuration d'un périphérique source** apparaît :




Renseignez les différents champs comme indiqué ci-contre, puis validez la boîte.

Figure 6 Configuration de la balance

Reglage du clavier

- 1 Positionnez-vous sur la ligne du tableau correspondant au clavier.
- 2 Cliquez sur  ou appuyez sur la touche F9.

La boîte de dialogue **Configuration d'un périphérique source** apparaît. Le clavier étant un périphérique particulier, la boîte de dialogue ne dispose que d'une zone destinée à la sélection du champ cible.



Renseignez le champ cible comme indique ci-contre, puis validez la boîte.

Figure 7 Configuration du clavier

A l'issue de ces opérations de saisie, la fenêtre principale de **COMet** s'affiche comme suit :

Port	Périphérique source	Protocole d'échange	Valeur	Variable cible
1				
2	Lecteur C à B	Hewlett Packard HBCR 8000		Destination
3	Balance	TEC SL47-N-1-RR/QP		Kg
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
.	Clavier			OpCode


Figure 8 Affichage des périphériques configurés

► Enregistrement de l'environnement

Maintenant que votre environnement est constitué, vous allez l'enregistrer de manière à pouvoir l'utiliser ultérieurement.

- 1 Cliquez sur  ou appuyez sur la touche F3.

La boîte de dialogue **Enregistrer sous** apparaît :



- 2 Tapez SHIPPING.CMT comme nom d'environnement, puis validez.

Collecte des données

Pour lancer la collecte des données :

- 1 Cliquez sur  ou appuyez sur la touche F6.

La boîte de dialogue **Transfert** apparaît.





Figure 9 La boîte de dialogue **Transfert**

- 2 Activez **Mettre à jour seulement** : les données sont transmises au logiciel d'étiquetage et insérées à l'intérieur des champs **Var** de l'étiquette.

-ou-

Activez **Mettre à jour et imprimer** si vous souhaitez à la fois mettre à jour les champs **Var** et imprimer en tant réel.

Les valeurs s'affichent au fur et a mesure dans le tableau.



Port	Périphérique source	Protocole d'échange	Valeur	Champs cible
1				
2	Lecteur C à B	Hewlett Packard HBCR 9000	4556123	Destination
3	Balance	TEC SL47-N-1-PP/QP	1.5	Kg
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
.	Clavier	3.95		OpCode


Figure 10 Affichage des valeurs lors du transfert



Pour signaler que l'application est en processus de transfert, le bouton  se transforme en .

Obtenir une prévisualisation

- Pour un meilleur contrôle du processus, demandez une prévisualisation de l'étiquette en cliquant sur  ou en appuyant sur la touche la touche F7.



ZOO SHIPPING COMPANY	
	Kg 1.5
Destination 4556123	X 3.95
TOTAL	
5.925	

Figure 11 Prévisualisation de l'étiquette

Creation d'un nouveau protocole

Il est tout a fait possible que le protocole utilise par votre peripherique ne soit pas disponible dans **COMet**. Il vous revient alors de le definir a l'aide de la fiche technique qui accompagne votre appareil.



Supposons que l'entreprise ZOO Shipping fasse l'acquisition d'un nouveau lecteur de codes-a-barres dont le protocole est inconnu de **COMet**.

Extrait de la fiche constructeur :

```
Lecteur de codes-a-barres Quazar
Protocole TX-22
Type douchette
Parametre de communication
Vitesse 2400 bauds
Bits de donnees 8
Parite aucune
Bit d'arret 1
Initialisation
```



	Sequence
Caracteres de contr6le on	09 01
Caracteres de contr6le off	09 00

Configuration



n = 00 ou 01

Lecture



nnn = donnee du code + caractere de contr6le

Reglage du lecteur de codes-a-barres

- 1 Cliquez sur  ou appuyez sur la touche F8.
La boîte de dialogue **Selection** d'un protocole apparait.
- 2 Cliquez sur **Nouveau**.
- 3 Cliquez sur  ou appuyez sur la touche F9.
La boîte de dialogue **Configuration d'un peripherique source** apparait.
- 4 A l'aide de la fiche constructeur, renseignez les differents champs comme suit :




Figure 12 Configuration du peripherique source

- 5 Une fois cette boîte de dialogue renseignée, cliquez sur **Configurer**.
La boîte de dialogue **Protocole** apparait à l'écran.
- 6 Activez **Passer par cette étape**, puis renseignez les champs, toujours en vous aidant de la fiche constructeur. Nous cherchons ici à obtenir le caractère de contrôle du code-a-barres.

► Etape d'initialisation

Pour obtenir ce caractere de controle, et conformement aux caracteristiques de l'appareil, vous devrez envoyer la commande « 0901 », soit AIAA (voir note ci-dessous).



Par la suite, nous supprimerons ce caractere de controle des donnees ; dans notre cas, cette initialisation n'a pas d'autre but que de verifier le bon fonctionnement du lecteur.

Remarque

Les caracteres speciaux suivants ne peuvent pas etre saisis directement dans la zone d'edition :

- les caracteres de controle (ASCII 1 a 31),
- les guillemets (ASCII 34),
- la virgule (ASCII 44),
- le point virgule (ASCII 59),
- le signe egal (ASCII 61),
- l'accent circonflexe (ASCII 94),
- l'espace (ASCII 32),
- les caracteres ASCII etendus (ASCII 128 et au-dela),
- la barre oblique inversee (ASCII 124).

Pour saisir ces caracteres, utilisez l'une des notations suivantes :

- 1** $\backslash\#$, # est lettre capitale de A a Z et remplace les caracteres ASCII de 1 a 26.
Exemple : AF pour l'octet de valeur 6.
- 2** A###,### est un nombre decimal a partir de 0 (la taille est fixe a 3 digits).
Exemple : A034 pour la double-quote ou A094 pour l'accent circonflexe.

- Pour saisir cette commande, tapez « AIAA » (sous **Windows™** faites suivre la frappe de l'accent circonflexe d'un espace) :
A, espace, I, A, espace, A.

Toujours selon les caracteristiques constructeur, le lecteur doit renvoyer « OK ». Nous decidons qu'au-dela d'un delai de 500 ms, la communication a echoue et la mesure a prendre est laissee au soin de l'utilisateur.

► Phase d'attente




Figure 13 Phase d'attente

- Activez **A la reception d'un message emis par le peripherique**, puisque les donnees sont transmises des que la gachette du lecteur est actionnee.

► Collecte des donnees

Cette etape permet de verifier si les donnees recues correspondent bien aux attentes de l'utilisateur.




Figure 14 Collecte des donnees

Dans notre cas, le message qui doit etre reçu est de type variable.

D'après la fiche constructeur du lecteur, et quelle que soit la nature du code-a-barres, le message est de la forme « 01 n n n n.check 02 ». Il est encadré des codes « 01 » et « 02 », comporte un nombre variable de caractères et se termine éventuellement par un code de contrôle.

- Tapez « AA*AB ».
AA : caractere de debut de message,
* : joker remplacant un nombre quelconque de caracteres,
AB : caractere de fin de message.

► Extraction des donnees

Dans cette etape, nous allons definir la structure, la nature du message et specifier quelle portion du message nous voulons obtenir.




Figure 15 Extraction des donnees

Legende :

u Nous savons que le message est de **Taille variable**.

V Le premier octet de donnees se place en deuxieme position, apres l'octet de debut de message.

w La marque de fin est AB.

X Nous souhaitons un decalage de -1 octet pour exclure le caractere de controle (il n'est pas necessaire de conserver cette information puisque le caractere de controle est recalculé par le logiciel d'etiquetage).

y Le codage est **Alphanumérique** ; les octets recus seront transmis sans conversion.



Referez-vous a la zone **Exemple** pour verifier que le parametage du message est correct.

► Enregistrement du nouveau protocole

Le protocole etant maintenant configure, vous allez l'enregistrer.

1 Cliquez sur **Enregistrer sous..**

La boite de dialogue **Enregistrement du protocole** apparait a l'ecran :




Figure 16 Enregistrement du protocole

Cette boite de dialogue comporte trois zones d'edition qui permettent de referencer precisement tout nouveau protocole.

2 Renseignez les differents champs avec les valeurs donnees ci-dessus.



Essayez de faire figurer le numero de revision du modele dans la zone protocole. En effet, le constructeur peut faire varier le protocole du message d'une serie a l'autre.

Par exemple : TX-22 1998

Remarque

Pour des raison de simplification, nous n'avons utilise, dans cet exercice, ni la demande de disponibilite des donnees (Query), ni la sequence de reinitialisation (Reset).



France
+33 (0) 562 601 080

Germany
+49 (0) 2103 2526 0

Singapore
+65 6908 0960

United States
+1 (414) 837 4800

Copyright 2024 TEKLYNX Corporation SAS. All rights reserved. LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, LABEL ARCHIVE, SENTINEL, PRINT MODULE, BACKTRACK, TEKLYNX CENTRAL, TEKLYNX, and Barcode Better are trademarks or registered trademarks of TEKLYNX Corporation SAS or its affiliated companies. All other brands and product names are trademarks and/or copyrights of their respective owners.

www.teklynx.com