



GUIDE NSP

Activation et gestion des produits avec NSP

Ce document s'applique aux versions de produits suivants :

- **CODESOFT 2024**
- **LABELVIEW 2024**
- **LABEL MATRIX 2024**
- **PRINT MODULE 2024**
- **SENTINEL 2024**
- **LABEL ARCHIVE 2024**

Activation et Gestion des produits TEKLYNX avec NSP

Ce document a pour objectif de présenter toutes les étapes et tous les cas de figures présents dans l'assistant pour activer et gérer les produits TEKLYNX protégés par clé logicielle (NSP).

La section A a pour objectif de décrire l'ensemble des modes d'activation proposés dans l'**assistant d'activation**.

La section B a pour objectif de décrire les services proposés par le **License Manager** (Gestionnaire de licence), à savoir la mise à niveau, le prolongement de l'abonnement (pour les licences locatives seulement), le transfert et la désactivation d'une licence.


Table des matières

A. Assistant d'activation.....	3
1. Activer en ligne	5
2. Activer en ligne à l'aide d'un proxy	7
3. Activer en utilisant une clé USB	11
4. Activer avec un smartphone	16
5. Activer en utilisant notre site Internet	20
B. License Manager	23
1. Mettre à niveau une licence	24
2. Prolonger l'abonnement	25
3. Transfert de licence	26
4. Désactiver la licence	28
5. Contacter TEKLYNX	29

A. Assistant d'activation

Une fois le logiciel démarré, l'**Assistant d'activation** s'affichera et vous guidera tout au long de la procédure de protection par clé logicielle.

Assistant d'activation - Accueil propose deux possibilités : **Activer** et **Essayer**.



Sélectionnez **Essayer** si vous désirez utiliser l'application en mode Démo. Ce mode est utilisable 30 jours ou pour 100 exécutions.

Sélectionnez **Activer** si vous désirez activer le produit.

Il existe jusqu'à cinq méthodes d'activation possibles :

- **Activer en ligne**
Si l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé dispose d'une connexion Internet, la méthode **Activer en ligne** sera sélectionnée automatiquement.
- **Activer en ligne avec Proxy**
Si l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé dispose d'une connexion Internet au travers d'un serveur Proxy, vous pouvez utiliser la méthode **En ligne à l'aide d'un proxy**.
- **Activer en utilisant une clé USB**
Si l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé ne dispose pas d'une connexion Internet mais si vous pouvez utiliser une connexion Internet sur un autre ordinateur et si vous possédez un support de stockage, sélectionnez **Utiliser une clé USB**.

- [Activer en utilisant un smartphone](#)

Votre smartphone doit disposer d'une connexion Internet et d'une application code-à-barres. Ces dernières vous permettront de lire le code-à-barres qui s'affichera dans l'assistant et d'activer votre licence sur votre smartphone. Téléchargez ce type d'application sur App Store / Market.

- [Activer en utilisant notre site Internet](#)

Vous (ou une autre personne) pouvez accéder à notre site Internet pour effectuer l'activation.

Méthodes d'activation disponibles en fonction du type de licence :

		Méthodes d'activation			
		En ligne	Clé USB	Smartphone	Site internet
Types de Licence	Online	✓	✗	✗	✗
	Platinum	✓	✗	✗	✗
	Offline	✓	✓	✓	✓

✓ Type de licence et mode d'activation compatibles.

✗ Type de licence et mode d'activation NON compatibles.

Note : Les éléments suivants sont requis pour les licences en ligne :

- Accès Internet au serveur de licences
- Les ports 80 et 443 doivent être ouverts (proxy, pare-feu)
- Le proxy par authentification n'est pas directement pris en charge pour les licences en ligne


Note : Pour les licences Offline, si le PC est connecté à internet, l'extension de la licence est automatique (comme pour les licences Online).

1. Activer en ligne

If you have an Internet connection on the computer where the software is installed, online activation is automatically selected.

Remarque : L'activation en ligne est la seule méthode disponible si vous avez souscrit à une licence Online ou Platinum.

1. Saisissez le **Numéro de série** et le **mot de passe** délivrés avec votre produit puis cliquez sur **Suivant**.



License Manager - Informations de la licence X


Veuillez entrer la référence de la licence que vous avez reçue avec votre produit.

Numéro de série NSP

Mot de passe

← Précédent → Suivant ⏻ Quitter

Vous trouverez ces informations dans le document ci-dessous délivré dans l'emballage du produit. La version française peut être téléchargée à partir de l'interface d'installation de votre produit.



2. Saisissez les informations dans le formulaire **Enregistrement de l'utilisateur**.

License Manager - Enregistrement de l'utilisateur

Société

Contact

Adresse

Ville/Code Postal

Pays/Etat

E-mail

Téléphone


Secteur industriel

J'ai lu et j'accepte la [politique de confidentialité](#).

Tous les champs sont obligatoires sauf l'État.

3. Cliquez sur **Terminer**.

Gestion de la licence à partir d'un autre ordinateur - Résumé

 Félicitation! L'activation de votre logiciel a été réalisée avec succès.

Licence actuelle:
[blurred text]

2. Activer en ligne à l'aide d'un proxy

Certaines entreprises utilisent des applications Proxy afin de sécuriser et protéger leur réseau des attaques externes. Vous pouvez être ainsi amené à paramétrer les réglages de votre proxy (bouton **Réglages**) pour permettre la connexion à Internet et procéder à l'activation en ligne.

1. Saisissez le **Numéro de série** et le **mot de passe** délivrés avec votre produit puis cliquez sur **Suivant**.

License Manager - Informations de la licence ×

Veuillez entrer la référence de la licence que vous avez reçue avec votre produit.


Numéro de série

Mot de passe


TEKLYNX

← Précédent → Suivant ⏹ Quitter


Vous trouverez ces informations dans le document ci-dessous délivré dans l'emballage du produit. La version française peut être téléchargée à partir de l'interface d'installation de votre produit.




2. Sélectionnez **En ligne à l'aide d'un proxy**.



3. En cas d'échec lors de l'analyse de votre proxy, l'assistant vous listera les erreurs rencontrées et vous proposera les actions à réaliser. Pour visualiser ces solutions correctives, veuillez passer le curseur de la souris au-dessus de **Echec** afin d'afficher l'info-bulle qui vous guidera dans la configuration de votre connexion.



- **Connexion au serveur - Echec:** Afin de vous connecter à notre serveur, veuillez vérifier que vous possédez une connexion Internet et que les **ports 80 et 443 sont ouverts** dans votre pare feu.
- **Connexion au serveur via un proxy - Echec :** Aucun proxy valide n'est détecté. Veuillez configurer votre proxy si vous en possédez un en cliquant sur le bouton **Réglages**.



4. Cochez **Utiliser un Serveur Proxy** puis entrez une adresse IP valide dans le champ **Personnaliser**. Cliquez sur le bouton **Test** si vous souhaitez tester votre connexion.

En cas d'erreur, un message s'affichera et vous indiquera le problème survenu et le moyen d'y remédier.

Votre licence requiert une connexion Internet permanente. Vous pouvez configurer une alerte e-mail automatique si votre connexion Internet rencontre des problèmes. Cliquez sur l'onglet **Alertes** pour configurer une ou plusieurs alerte(s) e-mail.

Si l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé ne dispose pas d'une connexion Internet, cliquez sur le bouton **Précédent** dans l'**Assistant d'Activation - Test de connexion** afin de sélectionner un autre mode d'activation.

- Saisissez les informations dans le formulaire **Enregistrement de l'utilisateur**.

License Manager - Enregistrement de l'utilisateur

Société: TEKLYNX INTERNATIONAL

Contact: JOHN SMITH

Adresse: CHEMIN DE NAR?OUX

Ville/Code Postal: AUCH 32000

Pays/Etat: FRANCE MP

E-mail: smith@teklynx.fr

Téléphone: +33562601080

Secteur industriel: Informatique

J'ai lu et j'accepte la [politique de confidentialité](#).

← Précédent → Suivant ⏹ Quitter


Tous les champs sont obligatoires sauf l'État.

- Cliquez sur **Terminer**.

3. Activer en utilisant une clé USB

Remarque : Ce mode d'activation n'est pas disponible pour des licences Online ou Platinum

1. Saisissez le **Numéro de série** et le **mot de passe** délivrés avec votre produit puis cliquez sur **Suivant**.



License Manager - Informations de la licence


Veuillez entrer la référence de la licence que vous avez reçue avec votre produit.

Numéro de série


Mot de passe

← Précédent → Suivant ⓧ Quitter


Vous trouverez ces informations dans le document ci-dessous délivré dans l'emballage du produit. La version française peut être téléchargée à partir de l'interface d'installation de votre produit.



2. Sélectionnez **Utiliser une clé USB**.




3. Sélectionnez le support amovible à utiliser pour l'activation (clé USB, disque dur externe, lecteur réseau...)




Si aucun support n'est détecté, cette liste sera vide. Elle se réactualisera aussitôt que vous aurez connecté un support de stockage.

4. Cliquez sur **Suivant**. Les fichiers utiles à l'activation y seront copiés automatiquement.



5. **Pour les clés USB seulement:** déconnectez la clé USB de cet ordinateur puis connectez-la à un ordinateur possédant une connexion Internet.
6. Sur l'ordinateur possédant une connexion Internet, double cliquez sur **USBWizard.exe**. Cet exécutable se trouve à la racine de votre support amovible. Ce dernier démarrera l'assistant.
7. Sélectionnez la ou les licence(s) à activer puis cliquez sur **Suivant**.



8. Saisissez les informations dans le formulaire **Enregistrement de l'utilisateur**.

License Manager - Enregistrement de l'utilisateur

Société: TEKLYNX INTERNATIONAL

Contact: JOHN SMITH

Adresse: CHEMIN DE NAR?OUX

Ville/Code Postal: AUCH 32000

Pays/Etat: FRANCE MP

E-mail: smith@teklynx.fr

Téléphone: +33562601080

Secteur industriel: Informatique

J'ai lu et j'accepte la [politique de confidentialité.](#)

← Précédent → Suivant ⏻ Quitter

Tous les champs sont obligatoires sauf l'État.

Un message s'affichera vous informant que vous avez correctement affecté un code d'activation pour la ou les licences demandée(s).

9. **Pour les USB seulement** : déconnectez la clé USB de cet ordinateur puis connectez-la à l'ordinateur où le logiciel est installé.
10. Sur l'ordinateur où le logiciel est installé, double cliquez sur **USBWizard.exe**. Cet exécutable se trouve à la racine de votre support amovible.
L'assistant affichera la licence correspondant au logiciel à activer.

Gestion de la licence à partir d'un autre ordinateur - Activation USB


L'assistant a détecté que la licence suivante pouvait être activée à partir de cet ordinateur. Cliquez sur Suivant pour continuer.

11111111-11111111-11111111-11111111

← Précédent → Suivant ⏻ Quitter

11. Cliquez sur **Suivant**.

12. Cliquez sur **Terminer**.



4. Activer avec un smartphone

Remarque : Ce mode d'activation n'est pas disponible pour des licences Online ou Platinum.

Remarque : Votre smartphone doit disposer d'une connexion Internet et d'une application code-à-barres. Ces dernières vous permettront de lire le code-à-barres qui s'affichera dans l'assistant et d'activer votre licence sur votre smartphone. Téléchargez ce type d'application sur App Store / Market.

1. Saisissez le **Numéro de série** et le **mot de passe** délivrés avec votre produit puis cliquez sur **Suivant**.



License Manager - Informations de la licence


Veuillez entrer la référence de la licence que vous avez reçue avec votre produit.

Numéro de série NSP

Mot de passe

← Précédent → Suivant ⏻ Quitter

2. Sélectionnez **Utiliser un smartphone**.



License Manager - Mode activation

→ En ligne à l'aide d'un proxy

→ Utiliser une clé USB
Vous possédez une connexion Internet sur un ordinateur à proximité et une clé USB.

→ Utiliser notre site Internet
Vous pouvez contacter une personne possédant une connexion Internet.

→ Utiliser un smartphone

← Précédent → Suivant ⏻ Quitter

3. Saisissez les informations dans le formulaire **Enregistrement de l'utilisateur** puis cliquez sur **Suivant**.

Les données renseignées dans le formulaire **Enregistrement de l'utilisateur** doivent être exactes.

License Manager - Enregistrement de l'utilisateur

Société: TEKLYNX INTERNATIONAL

Contact: JOHN SMITH

Adresse: CHEMIN DE NAR?OUX

Ville/Code Postal: AUCH 32000

Pays/Etat: FRANCE MP

E-mail: smith@teklynx.fr

Téléphone: +33562601080

Secteur industriel: Informatique

J'ai lu et j'accepte la [politique de confidentialité](#).


← Précédent → Suivant ⏻ Quitter

Tous les champs doivent être renseignés. Seul le champ **Pays/Etat** peut ne pas être renseigné.

4. Cliquez sur **Suivant**. L'écran suivant s'affiche:

License Manager - Activation hors ligne

Scannez le code-à-barres ci-dessous afin d'obtenir les informations d'activation à partir de notre site Internet. Déplacez le curseur sur le code-à-barres pour zoomer.



Code utilisateur: [blurred]


Code de validation: []

Code d'installation: []

Il reste 5 essais

← Précédent → Suivant ⏻ Quitter

5. Déplacez le curseur de la souris au-dessus du code-à-barres présenté dans l'assistant pour que celui-ci s'agrandisse.



6. Démarrez l'application pour scanner les codes-à-barres sur votre smartphone.
7. Scannez le code-à-barres agrandi à l'aide de votre smartphone.
8. Cliquez sur **Continuer** ou bien démarrez l'explorateur Internet sur votre smartphone.
9. La page Internet de l'activation logicielle s'affiche à l'écran. Celle-ci vous permet d'enregistrer et activer votre logiciel.



10. Cliquez sur le bouton **Submit** (Soumettre).

Le **Code de validation** et le **code d'installation** sont affichés au bas de la page web.

Serial Number Required Password Required User Code Required

NSP

Submit


Validation code:
F7ABW8D959ZSU6D9VHV6JUWONRLW40X346CPLG6BSUT5

Installation code:
KKQW2B6OZIANH1MRBLB11ZL10KZRN6JEF

11. Saisissez le **Code de validation** et le **code d'installation** dans l'assistant en **majuscules**.

12. Cliquez sur **Suivant**.


13. Cliquez sur **Terminer**.



5. Activer en utilisant notre site Internet

Remarque : Ce mode d'activation n'est pas disponible pour des licences Online ou Platinum.

1. Saisissez le **Numéro de série** et le **mot de passe** délivrés avec votre produit puis cliquez sur **Suivant**.



License Manager - Informations de la licence


Veuillez entrer la référence de la licence que vous avez reçue avec votre produit.

Numéro de série

Mot de passe

← Précédent → Suivant ⏹ Quitter

2. Sélectionnez **Utiliser notre site Internet**.



License Manager - Mode activation

→ En ligne à l'aide d'un proxy

→ Utiliser une clé USB
Vous possédez une connexion Internet sur un ordinateur à proximité et une clé USB.

→ Utiliser notre site Internet
Vous pouvez contacter une personne possédant une connexion Internet.

→ Utiliser un smartphone

← Précédent → Suivant ⏹ Quitter

3. Notre site Internet, proposé à partir du lien affiché dans l'assistant, peut être atteint à partir d'un autre ordinateur connecté à Internet. Vous ou bien toute autre personne en possession d'une connexion Internet peut se connecter à notre site Internet pour finaliser l'activation. Le **Numéro de série**, le **Mot de passe** et le **Code utilisateur** seront nécessaires pour pouvoir utiliser cette méthode.

License Manager - Activation hors ligne

Pour effectuer l'activation, allez sur le site d'activation (lien ci-dessous). Sur le site d'activation, entrez le Numéro de série, le mot de passe et le Code Utilisateur affiché ci-dessous.

<https://www.teklynx.com/nsp/>

Code utilisateur

La page du site vous fournira le Code de validation et le Code d'installation. Veuillez les saisir ensuite ci-dessous et cliquez sur Suivant.

Code de validation

Code d'installation

Il reste 5 essais

4. La saisie de l'adresse Internet <https://www.teklynx.com/nsp/> affiche la page Internet ci-après :

TEKLYNX
Barcode Better

Welcome to the TEKLYNX Software Activations web site which allows you to register and activate TEKLYNX software.

Fill-in the following fields. All fields are required.

First Name Required

Last Name Required

Company Name Required

Email Required

Phone Required

Address Required

City Required

Postal Code Required

Country Required

Select Country

What industry is your business in? Required

- Choose one -

I accept to receive information and special offers from Teklynx or its partners Required

Yes No

NSP Required

Number Required

Password Required

User Code Required

5. Saisissez les informations concernant la licence utilisateur, le numéro de série du produit (**Serial Number**), son mot de passe (**Password**) et le code utilisateur (**User code**).

6. Cliquez sur **Submit** (Soumettre).

Le **code de validation** et le **code d'installation** sont affichés au bas de la page web.

7. Saisissez le **code de validation** et le **code d'installation** dans l'assistant en **majuscules** puis cliquez sur **Suivant**.

License Manager - Activation hors ligne

Pour effectuer l'activation, allez sur le site d'activation (lien ci-dessous). Sur le site d'activation, entrez le Numéro de série, le mot de passe et le Code Utilisateur affiché ci-dessous).

<https://www.teklynx.com/nsp/>

Code utilisateur

Code de validation

Code d'installation

La page du site vous fournira le Code de validation et le Code d'installation. Veuillez les saisir ensuite ci-dessous et cliquez sur Suivant.

Il reste 5 essais

← Précédent → Suivant ⏹ Quitter

8. Cliquez sur **Terminer**.

Gestion de la licence à partir d'un autre ordinateur - Résumé

Félicitation! L'activation de votre logiciel a été réalisée avec succès.

Licence actuelle:

← Précédent → Suivant ⏹ Terminer

B. License Manager


Le **License Manager** est accessible à partir de :

- Menu **Démarrer** > **Programmes** > **TEKLYNX** Nom de votre logiciel 20xx > Nom de votre logiciel 20xx **License Manager**.

- ou -


- Utiliser l'outil de recherche. Pour accéder à l'outil de recherche, ouvrez la barre des Charmes (Charms menu) en appuyant simultanément sur les touches **Win** [touche Windows] + **C** de votre clavier. Le menu apparaît. Cliquez sur **Rechercher** et entrez Nom de votre logiciel **License Manager**.

Le **License Manager** peut être utilisé afin de **mettre à niveau** une licence, **prolonger l'abonnement** (cette option n'apparaît qu'en cas d'une location de licence seulement), **désactiver** une licence ou **transférer** une licence sur un autre ordinateur.



1. Mettre à niveau une licence

1. Lancez le **License Manager**.
2. Cliquez sur **Mettre à niveau une licence logicielle**.




Le numéro de série de votre licence commence par SUP. Les licences SUP vous permettent de mettre à niveau votre produit avec des Add-ons / des imprimantes / des utilisateurs / terminaux.

La procédure de mise à niveau est similaire à la procédure d'activation. Les cinq modes proposés pour activer une licence sont réutilisés dans le cas d'une mise à niveau. Pour cette raison, nous ne les détaillerons pas à nouveau dans cette section.

Veillez donc vous référer au chapitre **Assistant d'activation**.

2. Prolonger l'abonnement

1. Lancez le **License Manager**.
2. Cliquez sur **Prolonger l'abonnement**.




Le numéro de série de votre licence commence par EXT. Les licences EXT vous permettent de renouveler votre abonnement. Si vous ne renouvelez pas votre abonnement, votre licence expirera.

La procédure pour prolonger l'abonnement est similaire à la procédure d'activation. Pour cette raison, nous ne les détaillons pas à nouveau dans cette section.


Veillez donc vous référer au chapitre **Assistant d'activation**.

3. Transfert de licence

1. Lancez le **License Manager**.
2. Cliquez sur **Transférer la licence logicielle**.



La sélection de **Transférer la licence logicielle** entraîne l'apparition du message suivant :



En cliquant sur le bouton **OK**, 2 scénarii peuvent se présenter :

- a) Si votre PC est connecté à internet, la licence est désactivée et prête à être activée sur un autre ordinateur en utilisant l'assistant d'activation et ainsi finaliser le transfert de licence.

- ou -


- b) Si votre PC n'est pas connecté à internet, vous devez suivre les instructions affichées sur l'interface de façon à confirmer que vous avez désactivé votre licence. Suite à cela, vous pourrez réactiver votre licence sur un autre ordinateur en utilisant l'assistant d'activation et ainsi finaliser le transfert de licence.

Rendez-vous sur l'autre ordinateur, démarrez votre logiciel d'étiquetage. L'**Assistant d'activation** s'affichera et vous guidera tout au long de la procédure de protection par clé logicielle.


Veillez donc vous référer au chapitre **Assistant d'activation**.

4. Désactiver la licence

1. Lancez le **License Manager**.
2. Cliquez sur **Désactiver la licence logicielle**.



La sélection de **Désactiver la licence logicielle** entraîne l'apparition du message suivant :




En cliquant sur le bouton **OK**, 2 scénarii peuvent se présenter :

- a) Si votre PC est connecté à internet, la licence est désactivée automatiquement.
- ou -
- b) Si votre PC n'est pas connecté à internet, vous devez suivre les instructions affichées sur l'interface de façon à confirmer que vous avez désactivé votre licence.

5. Contacter TEKLYNX

1. Lancez le **License Manager**.
2. Cliquez sur **Contacter TEKLYNX**.



Cliquez sur **Contacter TEKLYNX** pour remplir un formulaire et faites-nous savoir si vous souhaitez ajouter des utilisateurs, ajouter des imprimantes, mettre à niveau l'édition de votre logiciel, passer à un autre produit TEKLYNX ou autre chose. Si vous travaillez avec un revendeur, nous transmettrons votre demande à votre revendeur. Vous pouvez également trouver les coordonnées du support client.



France
+33 (0) 562 601 080

Germany
+49 (0) 2103 2526 0

Singapore
+65 6908 0960

United States
+1 (414) 837 4800

Copyright 2024 TEKLYNX Corporation SAS. All rights reserved. LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, LABEL ARCHIVE, SENTINEL, PRINT MODULE, BACKTRACK, TEKLYNX CENTRAL, TEKLYNX, and Barcode Better are trademarks or registered trademarks of TEKLYNX Corporation SAS or its affiliated companies. All other brands and product names are trademarks and/or copyrights of their respective owners.

www.teklynx.com